

Share EX2や他のP2Pを使ったことがある人は難しくないと思います。
ですがUDPでポート開放するということもあるし、初心者さんにむけても.....

1,Share NT本体を入手してください。現在の最新バージョンはShare Ver1.0 Net Test 5 (2005/03/30)です。
[Share10_nt5.zip](#)

心配な方はShareネットワーク内でこちらを手に入れてください。
Share10_nt5.zip ファイル倉庫NT56s0tGbv 749,906 3792d45b9bfd1a1cd00fa2b376296fc230932e50

2,本体はzip形式で圧縮されているので、解凍します。解凍ツールを使って解凍してください。

Lhaplus、+Lhaca、Lhasa32、WinRAR、解凍レンジなどがあります。
(Windows Millennium Edition、XP、VistaでしたらZIPファイルを右クリック すべて展開(A)...から解凍出来ます。)

[Vector、アーカイブユーティリティ](#)

3,解凍すると、hint.txt、history.txt、info.txt、locale.txt、readme.txt、Share.exeの6つのファイルがあると思います。

Share NTではアップロードフォルダ、キャッシュフォルダ、ダウンロードフォルダが必要になります。右クリックして「新規作成(W) フォルダ(F)」とやれば新しいフォルダが作れます。

フォルダを作ったら適当に名前を変えておきましょう。
(ここでは分かりやすくするために、Cache、Up、Downとしておきます)

3つのフォルダができたら準備完了。

4,UDPでポートを開放してください。WinnyやShare EX2ではTCPでポートを開放していたと思います。UDPでも同様にポート番号を指定し、**TCPではなく、UDPを選択するだけ**です。

詳細はググったらたくさんでると思います...w

5,UDPポートが開放できたら、Share.exeを起動させてください。

(フォルダ オプションの設定によっては拡張子(.exe)が表示されないかもしれませんが、Shareと書いてある本体です)

6,起動させると、「通信を開始するにはネットワーク、クラスタワードを設定する必要があります」とでますのでOKをクリック。

7,先ほど作った3つのフォルダをキャッシュ、アップロード、ダウンロードに設定する必要があります。左から2番目のフォルダタブをクリックし、各フォルダを指定します。フォルダ追加ボタンをクリックし、先ほど作ったフォルダを参照させ、フォルダタイプで適切なタイプ

を選び、追加ボタンをクリック。

(例、Cacheをキャッシュにしたい場合、フォルダ:の右側の空欄のさらに右側に「...」というボタンがあるのでそこをクリック、Share10_nt5フォルダが参照できると思うので選択、フォルダタイプのキャッシュを選び、「追加」をクリック。追加されていれば成功です。)

3つ終わったら完了です。

8,左上にある、メニューバーの「設定(S)」をクリックし、「クラスタ設定(C)...」をクリック。

推奨クラスタ(暫定)

2ちゃんねる ネット関係 Download Share NT版スレを見てね
赤いsleep増えてきたら定期的にノード全消去お願いします

9,左上にある、メニューバーの「設定(S)」をクリックし、「基本設定(G)...」をクリック。

ここではPCのスペックにあった設定が必要となります。自分のPC環境に合わせてお願いします。

ネットワークタブ...最大送信速度(KByte/s):、最大受信速度(KByte/s):、UDPポート番号:(先ほど開放したUDPポート番号)、パケットサイズ:を設定してください。

最大送信速度、最大受信速度については100~10000まで。

UDPは開放したポート番号を。

パケットサイズについてはデフォルトの1426が製作者により強く推奨されているので、何のことかわからない場合は数値を変更しないでください。

パフォーマンスタブ...キーの保持数を入力してください。(1000~32000)

よくわからなかったらデフォルトのままでOK。

プロファイルタブ、アクションタブ、クォータタブについては任意で。(よく分からなかったらデフォルトで。)

10,ノードタブのノード追加ボタンでノードを追加してください。

Share UDP版 ノードサイト

<http://node.nextp2p.info/nt/>

は現在閉鎖、こちらをどうぞ。

<http://p2p-db.net/share/>

コピーして暗号化アドレスの下側の空欄に貼り付け、ファイルからロードの隣の追加ボタン(ポート:の隣の空欄の隣の追加ボタンでない)を押して閉じるをクリック。

通信ボタンがグレーアウトしなくなる筈なのでクリックし通信が始まれば成功です。デフォルトではsleepが表示されていないので

sleep表示ボタンを押せばsleepが出てきます。

11,クエリワードでお好きなものを検索してください。

12,見つかったらダブルクリックでダウンロードができます。
ダウンロードが終了すると、Downフォルダにファイルがあります。

基本的にはShare EX2と同じです。
間違っていたらごめんなさい。簡単ですが以上です。